

WinOrder-FAQ:

Umstieg auf einen neuen PC / Hauptrechner wechseln (Client wird zum Hauptrechner)



A. Umstieg auf einen neuen PC

- 1. Erstellen Sie auf Ihrer alten Kasse in "WinOrder" eine Datensicherung (Backup) über den Befehl "Datei → Datensicherung → Speichern unter…".
- 2. Speichern die erzeugte Datensicherungs-Datei "WinOrder6Backup_(...).wob" auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte.
- 3. Schließen Sie alle benötigten Drucker an den neuen Computer an und installieren Sie die passenden Drucker-Treiber. Druckertreiber für die von uns verkauften STAR und EPSON-Drucker finden Sie auf unserer Webseite im Download-Bereich.
- 4. Laden Sie auf dem neuen Computer die aktuelle WinOrder-Version von unserer Webseite https://www.winorder.com/herunterladen/testversion/ herunter.
- 5. Starten Sie die WinOrder-Installation auf dem neuen PC und folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
- 6. Schließen Sie den USB-Stick oder die Festplatte mit der Datensicherung (WinOrder6Backup_(...).wob) an Ihren neuen PC an.
- 7. Starten Sie "WinOrder". Sofern das Fenster "Willkommen bei WinOrder 6.0" (Erster Programmstart) angezeigt wird, schließen Sie es mit "Abbrechen".
- 8. Wenn Sie noch keine Vollversion von WinOrder einsetzen (Test-Phase), wählen Sie im Fenster "WinOrder Demohinweis" die Schaltfläche "Demoversion verwenden" und fahren Sie bei Punkt 9. fort.
- 9. Als Anwender eine Kauf- oder Demoversion schließen Sie jetzt den Dongle (blauer Stecker) und/oder Ihre TSE an den neuen PC an und wählen dann "Lizenzieren. Geben Sie nun Ihre Freischaltdaten (Lizenzname und Lizenzschlüssel) für diese WinOrder-Version an.
- 10. Öffnen Sie die Datensicherung von Ihrem USB-Stick oder Ihrer Festplatte über den Befehl "Datei → Datenwiederherstellung → Aus Datei…"
- 11. Nach erfolgter Wiederherstellung starten Sie "WinOrder" neu. Kontrollieren Sie dann alle Programmeinstellungen unter "Optionen → Einstellungen". Insbesondere die Drucker-Einstellungen müssen neu vorgenommen werden.

B. Hauptrechner wechseln (Client wird zum Hauptrechner)

- 1. Erstellen Sie auf Ihrem alten Hauptrechner in "WinOrder" eine Datensicherung (Backup) über den Befehl "Datei → Datensicherung → Speichern unter…".
- 2. Speichern die erzeugte Datensicherungs-Datei "WinOrder6Backup_(...).wob" auf einem USB-Stick oder einer externen Festplatte.
- 3. Beenden Sie WinOrder auf dem Hauptrechner.
- 4. Trennen Sie Dongle (blauer Stecker) und/oder TSE vom alten Hauptrechner und schließen Sie sie an den Client-Rechner an, der neuer Hauptrechner werden soll.



- 5. Starten Sie "WinOrder" auf dem neuen Hauptrechner.
- 6. Öffnen Sie die Datensicherung von Ihrem USB-Stick oder Ihrer Festplatte über den Befehl "Datei \to Datenwiederherstellung \to Aus Datei..."